

burda style

Мода для полных весна–лето
Спецвыпуск 02/2017

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

411 А, В Платья ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54
Длина по спинке ок. 120 см.

Вам потребуется:

Платье А. Полиэстеровая ткань 3,00–3,35–3,35–3,35–3,40–3,40 м шириной 150 см; флизелин G 785; 7 больших кнопок для пришивания.

Платье В. Фасонная ткань в продольную полоску 3,00–3,35–3,35–3,35–3,40–3,40 м шириной 150 см. Приклад — см. модель А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму пательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки 1 и 1А, а также 2 и 2А склеить по линиям совмещения. Линии совмещения для планок карманов вычерчены для размера 44. Для размеров 46–54 линии вычертить таким же образом. Детали приколоть к ткани согласно плану раскладки. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Платье А, В:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Планка рукава | 2х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 6 Мешковина кармана | 4х |


- а) 2 планки вдоль входов в карманы (раскрой по косой) длиной по 19 см и шириной по 7 см, включая припуски;
б) полоса для шлевок длиной 18 см и шириной 6 см, включая припуски;
с) 2 части завязывающегося пояса длиной по 121–123–126–129–132–135 см и шириной по 13 см, включая припуски;

Прокладка: флизелин G 785 приутюжить к цельнокроеным подбортам полочек, обтачке горловины спинки и планкам карманов.

Планы раскладки



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Детали 1–6

размер 44


размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

размер 54



Пошив:

Платье А, В:

■ Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Планки вдоль входов в карманы. Припуски по двум коротким и по одному продольному срезу каждой планки заутюжить на изнаночную сторону. Планку приколоть к полочке по линиям совмещения вдоль входа в карман. Заутюженные срезы настрочить в край, открытые срезы приметать.

■ Выполнить средний шов по спинке и плечевые швы.

■ Планку каждого рукава притачать к нижнему срезу рукава, припуски шва и припуски по другому продольному срезу планки заутюжить на планку. Рукава втачать в проймы, припуски швов заутюжить на полочки и спинку. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов на расстоянии 5 мм.

■ Единой строчкой с каждой стороны выполнить боковой шов и шов рукава, оставив открытым вход в карман.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припуску входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхнюю короткую сторону планки еще раз настрочить в край, закрепив при этом мешковину кармана.

■ К цельнокроеному правому подвороту пришить верхние части кнопок по разметке. Подворота отвернуть на лицевую сторону, притачать к обтачке горловины спинки. Обтачку с подворотами притачать к срезу горловины и косым срезам бортов. Припуски шва срезать близко к строчке. Подворота и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину и борта приутюжить.

■ Низ подворотов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону. Подворота снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Борты и край горловины отстрочить на расстоянии 5 мм. Борты, горловину и низ платья отстрочить на расстоянии 4 см.

■ Нижние части кнопок пришить к левому борту.

■ Планку каждого рукава отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приутюжить. Внутренний срез пришить к шву притачивания. Планку отстрочить вдоль шва притачивания.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 1,5 см от сгиба проложить строчку. Рулик вывернуть, приутюжить и разрезать на две равные части (= шлевки). Шлевки приколоть к боковым швам по разметке, концы подвернуть и настрочить в край.

■ Части завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь. Полосу сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив по продольным срезам открытый участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Припуски шва на углах срезать наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить, открытый участок шва зашить.